# Μιπακι

# Guia de Atualização de Versão de Firmware (Windows)

Este guia explica o método de uso da ferramenta para atualizar a versão do firmware do seu produto Mimaki, "Mimaki Firmware Updater".



O Mimaki Firmware Updater é o software que baixa o firmware mais recente para os produtos Mimaki conectados ao servidor Web do PC e atualiza o firmware.

Além disso, se houver uma versão mais recente do próprio programa ao acessar a Internet, o próprio programa será atualizado.

## 2. Ambiente de Utilização

Para instalar e iniciar o Mimaki Firmware Updater, são necessárias as condições abaixo:

	Ambiente	
Sistema Operacional	Windows 8.1(32/64bit) / Windows 10(32/64bit)/Windows11	
Monitor	1024 x 768 pixels, ou resolução mais alta	
Plotter	Série CG-SR , Série CG-AR	
Conexão	Conexão USB <sup>*1</sup> Conexão LAN	

\*1. O computador operacional deve estar conectado à Internet. Informações atualizadas e Firmware estão disponíveis conectando-se à Internet e baixando do servidor Web. Portanto, é necessário o computador conectado à Internet.

## 3. Instalação do Atualizador de Firmware Mimaki

Clique duas vezes no instalador (setup.exe) para iniciá-lo. Seguindo a tela a ser exibida, execute o trabalho de instalação.

### 4. Método Operacional

#### Registrando o produto da Mimaki

Registre o produto da Mimaki do qual você deseja receber a notificação de atualização automaticamente.



- Os dispositivos conectados ao PC são detectados automaticamente e exibidos em uma lista.
  - Se [IP address] estiver ativado
  - O endereço IP do produto é designado diretamente. Use se o produto não puder ser encontrado usando a detecção automática. Consulte o manual do produto para saber como verificar o endereço IP do produto.

Quando há a informação de atualização do firmware, a notificação é exibida na barra de tarefas.



a P.4)

O Mimaki Firmware Updater * × When you click here, update starts.
CG-SR3(00000000) 1.59 -> 1.60

#### Atualizando a versão do firmware

Clique no botão [Next] na caixa de diálogo e atualize a versão do firmware seguindo o conteúdo exibido na tela.

Winnaki Firmware Updater Welcome to Mimaki Web Service	E3 Help(H)
Update your product firmware to the latest version.	
Net	Cancel
você já atualizou o firmware mais de uma vez, a tela eita é exibida. Ao clicar, você pode restaurar o firmwa ualizado para o status anterior à atualização. (Consult	i à Versteren Welsome to Mimaki Web Serv

---

Você pode restaurar o firmware atualizado com o Mimaki Firmware Updater para o status anterior à atualização.

• Quando você restaura a versão, a versão é retornada para a mais recente.
• Se voce atualizou a versão do lirmware varias vezes, podera restaurar a versão apenas
para a mais recente.

Clique em "Restaurar o firmware atualizado por este software para a última versão antes de atualizar". e restaure a versão do firmware seguindo o conteúdo exibido na tela.

Î	• Este menu é exibido quando você atualiza o
	firmware mais de uma vez.

Colata yea	product finances to the latest variant.		
		lister with	
Bertun the	ferrows approach in the suffrage to the	ket service leftre, adatha	-Clique
Period and	det Senial mander		
05.903	X000		

## 5. Soluções contra mensagens de erro

Esta seção descreve o conteúdo das mensagens de erro exibidas no menu pop-up na atualização do firmware e respectivas soluções.

Mensagens de Erro	Quando ocorre	Solução	
O produto não está disponível para atualização. Reinicie o produto e mova a alavanca de fixação para trás. Selecione "YES" e, em seguida, ele tentará atualizar novamente. Selecione "NO" e então voltará para "Display of firmware information".	Durante a atualização do firmware	Opere a máquina seguindo a mensagem. Selecione [Yes] ou [No] e tente novamente. Se a falha persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente ou com seu distribuidor local.	
Ocorreu um erro ao obter o parâmetro. Reinicie o produto e mova a alavanca de fixação para trás. Selecione "YES" e então obterá o parâmetro novamente. Selecione "NO" e então ele retornará à tela anterior.	Durante a obtenção de dados atualizados		
Erro detectado durante a busca de informações do firmware.	Durante a verificação do firmware	Verifique a conexão da rede e tente novamente. Se a falha persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente ou com seu distribuidor local.	
A versão do firmware que foi transmitida para a máquina não corresponde à versão do firmware instalada na máquina.	Ao obter informações da máquina		
	Durante a obtenção de dados atualizados		
O arquivo não pode ser acessado.	Ao obter informações da máquina Ao atualizar o firmware		
	Durante a atualização dos parâmetros		
Detectado erro na transmissão. Verifique a conexão do PC e da máquina.	Ao atualizar o firmware Ao atualizar o parâmetro	Reinicie a operação correspondente à falha.	
Detectado erro no recebimento de dados.	Ao obter dados de atualização Ao obter informações da máquina	contato com o atendimento ao cliente ou com seu distribuidor	
Arquivo PRM incorreto.	Ao obter dados de atualização Ao obter informações da máquina Ao atualizar o parâmetro	local.	
Detectado erro de verificação.	Ao obter dados de atualização Ao obter informações da máquina		
O firmware não pode ser baixado do servidor Web devido a um erro.	Durante a obtenção de dados atualizados		
Dados recebidos incorretos.	Ao obter dados de atualização Ao obter informações da máquina		

Mensagens de Erro	Quando ocorre	Solução	
Erro detectado durante o carregamento dos parâmetros da máquina. Reinicie a máquina pressionando a tecla [REMOTE] após a eliminação do erro. Selecione "YES" para recarregar os parâmetros. Selecione "NO" para retornar à etapa anterior; proceda com o download de dados atualizados.	Durante a obtenção de dados atualizados	Opere a máquina seguindo a mensagem. Selecione [Yes] ou [No] e tente novamente. Se a falha persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente ou com seu distribuidor local.	
Detectado erro na entrada de dados. Verifique a conexão do PC e da máquina.	Durante a obtenção de dados atualizados Ao obter informações da máquina Ao atualizar o firmware	Verifique a conexão da máquina e se suas configurações estão corretas. Reinicie	
O firmware não pode ser transmitido para a máquina, por um erro.	Durante a atualização do firmware	a operação correspondente à falha. Se a falha persistir, entre em	
Erro detectado durante o envio dos parâmetros. Reinicie a máquina e prepare a atualização dos parâmetros.	Durante a atualização dos parâmetros	contato com o atendimento ao cliente ou com seu distribuidor local.	
Falha da solicitação HTTP - status 407: Autenticação do Proxy Necessária.	Durante a confirmação do programa de atualização	Falha de autenticação do servidor proxy. Verifique a configuração da conta.	
Um endereço IP inválido foi especificado.	Durante a confirmação do programa de atualização	Erro de configuração do servidor proxy. Verifique a configuração do servidor proxy.	
Erro de conexão da rede. Verifique as configurações de rede.	Ao confirmar o programa de atualização Ao confirmar a atualização do firmware	Verifique se está conectado à rede e repita a etapa em que a mensagem de erro aparece. Se a falha persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente ou com seu distribuidor local.	
O Produto não existe. XXX	Ao obter informações sobre o produto	Não foi possível conectar ao produto com o endereço IP designado. Verifique se não há erro no endereço IP.	